

Zoll-Nachrichtentypen im Überblick

Kundeninformation zu AES-Ausfuhr, Ausgangsabwicklung und NCTS-Versand

Elektronische Zollnachrichten wirken auf den ersten Blick technisch. In der Praxis zeigen sie aber sehr klar, in welchem Status sich ein Ausfuhr- oder Versandvorgang befindet - von der Anmeldung über die Überlassung bis zum Ausgangsvermerk.

Die IE529 ist die Überlassung zur Ausfuhr. Der eigentliche Ausfuhrnachweis ist regelmäßig die IE599-Ausfuhrmitteilung bzw. der Ausgangsvermerk.

Kurzorientierung

- Die MRN ist die zentrale Referenznummer für den gesamten Vorgang.
- AES-Nachrichten steuern die Ausfuhr: Anmeldung, Kontrolle, Überlassung, Ausgang und Nachweis.
- NCTS-Nachrichten steuern das Versandverfahren, wenn Waren unter Versand weiterbefördert werden.
- Bei Versandweiterleitung müssen Ausfuhr-MRN und Versanddaten fachlich zusammenpassen.

Ablauf in fünf Phasen

<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">Ausfuhr anmelden IE515, IE528</p> <p>Die Ausfuhranmeldung wird abgegeben und der Vorgang erhält seine Ausfuhr-MRN.</p>	<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">Prüfen & freigeben IE560, IE529</p> <p>Der Zoll entscheidet über Kontrollen. Mit IE529 ist die Ware zur Ausfuhr überlassen.</p>	<p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">Ausgang abwickeln IE507, E_EXT_DAT, E_EXT_INF, IE518</p> <p>Gestellung und Ausgangsinformationen werden verarbeitet; das Ausgangsergebnis geht zurück an die Ausfuhrzollstelle.</p>	<p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">Versand einbinden IE015, IE028, IE029, IE190/IE191</p> <p>Bei Versandweiterleitung werden Ausfuhr- und Versanddaten miteinander verknüpft.</p>	<p style="text-align: center;">5</p> <p style="text-align: center;">Nachweis sichern IE599</p> <p>Der Ausgangsvermerk ist der zentrale Ausfuhrnachweis für den Ausfuhrer.</p>
--	---	---	--	---

Vom Antrag bis zum Ausgangsvermerk

Die folgende Tabelle übersetzt die technischen Nachrichtencodes in eine kundenverständliche Prozesslogik. Sie zeigt, welche fachliche Wirkung eine Nachricht typischerweise hat und wann sie im Ablauf relevant wird.

Schritt	Prozessphase	Was bedeutet das fachlich?	Typische Nachricht
1	Ausfuhranmeldung wird abgegeben	Antrag auf Überführung in das Ausfuhrverfahren	IE515 / E_EXP_DAT
2	Annahme & MRN-Vergabe	Der Ausfuhrvorgang erhält seine eindeutige MRN.	IE528
3	Risikoanalyse / Kontrolle	Der Zoll entscheidet, ob eine Kontrolle stattfindet.	IE560
4	Überlassung zur Ausfuhr	Die Ware darf im Ausfuhrverfahren weiterbefördert werden; ABD wird relevant.	IE529 / E_EXP_REL
5	Gestellung am Ausgang	Ware wird an der Ausgangszollstelle oder bei Versandweiterleitung im Binnenland gestellt.	IE507 / E_EXT_PRE
6	Daten zum Ausgang	Ausgangsteilnehmer erhält den Datenkranz der Ausfuhranmeldung.	E_EXT_DAT
7	Qualifizierung / Abschluss	Gestellung wird ergänzt, qualifiziert und ggf. weitergeleitet.	E_EXT_INF
8	Versandanmeldung	Ausfuhrdaten/MRN werden in NCTS übernommen; Versandverfahren wird beantragt.	IE015 / CC015C
9	Validierung / Versand-MRN	NCTS bestätigt Empfang und vergibt eine Versand-MRN.	IE928 / IE028
10	Kontrolle Versand / Abgang	Abgangszollstelle entscheidet über eine Versandkontrolle.	IE060
11	Überlassung zum Versand	Versandverfahren beginnt; Ware darf unter Versand weiterbefördert werden.	IE029
12	AES/NCTS-Abgleich	Ausfuhr-MRN und Versanddaten werden fachlich verknüpft.	IE190 / IE191
13	Ausgang / Ergebnis	Ausgangszollstelle meldet das Ergebnis an die Ausfuhrzollstelle.	IE518
14	Nachweis für Ausfuhrer	Ausgangsvermerk bzw. Ausfuhrnachweis wird bereitgestellt.	IE599 / E_EXP_NOT

Die wichtigsten AES-Nachrichten für Ausfuhrer

Diese Auswahl enthält die Meldungen, die im Kundenkontakt besonders häufig nachgefragt werden. Sie sind für Statusauskünfte, Nachweise und Fehlerklärung besonders relevant.

Code	Kurzbeschreibung	Fachliche Bedeutung	Relevanz für Kunden
IE515	Ausfuhranmeldung	Start des Ausfuhrvorgangs durch Anmelder oder Vertreter.	Grundlage für MRN, ABD und weitere Bearbeitung.
IE528	Ausfuhr-MRN zugewiesen	Die Ausfuhrzollstelle bestätigt die MRN-Vergabe.	Referenznummer für Rückfragen, Abfertigung und Tracking.
IE560	Ausfuhrkontrollentscheidung	Information, ob eine Kontrolle im Ausfuhrverfahren vorgesehen ist.	Wichtig für Zeitplanung und Unterlagenbereitstellung.
IE529	Überlassung zur Ausfuhr	Zoll gibt die Ware für die Weiterbeförderung im Ausfuhrverfahren frei.	Noch kein Ausgangsnachweis - aber operativ entscheidend.
IE507	Ankunftsmeldung beim Ausgang	Ware wird bei der Ausgangszollstelle bzw. im Ausgangskontext gestellt.	Leitet die Ausgangsabwicklung ein.
IE518	Ergebnisse beim Ausgang	Ausgangszollstelle meldet das Ausgangsergebnis zurück.	Voraussetzung für die spätere Ausfuhrmitteilung.
IE599	Ausfuhrmitteilung / Ausgangsvermerk	Die Ausfuhrzollstelle stellt den Ausgangsvermerk bereit.	Regelmäßig zentraler Nachweis für Steuer, Audit und Compliance.

Ausgangsmeldungen im Kontext

Rund um die Ausgangszollstelle können weitere Meldungen auftreten, zum Beispiel IE501 als Vorabausfuhranzeige, IE561 als Ausgangskontrollentscheidung, IE525 als

Überlassungsmitteilung beim Ausgang oder IE590 als Ausgangsmitteilung. Diese Meldungen sind je nach Beteiligtenrolle und IT-Anbindung sichtbar oder behördenintern verarbeitet.

Nicht jede Ausgangsmeldung ist automatisch ein steuerlicher Ausfuhrnachweis. Maßgeblich ist in der Regel der Ausgangsvermerk bzw. die IE599-Ausfuhrmitteilung.

NCTS-Versandnachrichten kompakt erklärt

Wenn die Ware nicht direkt an der Ausgangszollstelle gestellt wird, sondern im Versandverfahren weiterläuft, kommen NCTS-Nachrichten hinzu. Diese steuern den Versandstatus - vom Antrag bis zur Erledigung.

IE-Code / Root Element	Nachricht	Typische Verwendung
IE015 / CC015C	Versandanmeldung	Anmeldung des Versandverfahrens; Ausfuhrdaten können eingebunden werden.
IE928 / CC928C	Positive Acknowledge	Technische/fachliche Empfangsbestätigung.
IE028 / CC028C	MRN Allocated	Versand-MRN wurde zugeteilt.
IE060 / CC060C	Control Decision Notification	Kontrollentscheidung am Abgang wird angekündigt.
IE029 / CC029C	Release for Transit	Überlassung zum Versand; Versand darf beginnen.
IE051 / CC051C	No Release for Transit	Keine Überlassung zum Versand.
IE055 / CC055C	Guarantee Not Valid	Sicherheit/Garantie ist nicht gültig.
IE056 / CC056C	Rejection from Office of Departure	Ablehnung durch die Abgangszollstelle.
IE007 / CC007C	Arrival Notification	Ankunftsmeldung bei der Bestimmungszollstelle.
IE043 / CC043C	Unloading Permission	Entladeerlaubnis am Bestimmungsort.
IE044 / CC044C	Unloading Remarks	Entladekommentar bzw. Entladeergebnis.
IE045 / CC045C	Write-Off Notification	Erledigung bzw. Abschreibung des Versandvorgangs.

Was Unternehmen daraus ableiten sollten

Status sauber trennen	Überlassung, Gestellung, Ausgangsergebnis und Ausgangsvermerk sind unterschiedliche Prozesspunkte. Eine klare Trennung verhindert falsche Statusaussagen gegenüber Kunden und Spediteuren.
MRN konsequent referenzieren	Ausfuhr-MRN und Versand-MRN sollten in Kommunikation, Belegen und Tickets eindeutig geführt werden.
Nachweisprozess definieren	Für Buchhaltung, Umsatzsteuer und Compliance sollte intern feststehen, wann die IE599 abgelegt, geprüft und archiviert wird.
Abweichungen früh klären	Ablehnungen, Kontrollentscheidungen oder ungültige Garantien im NCTS können direkte Auswirkungen auf Liefertermine haben.

Homepage-Kurzfassung

Elektronische Zollnachrichten zeigen den Status eines Ausfuhr- oder Versandvorgangs: Die IE515 startet die Ausfuhranmeldung, die IE528 bestätigt die MRN, die IE529 steht für die Überlassung zur Ausfuhr. Erfolgt der Ausgang oder eine Versandweiterleitung, kommen weitere Ausgangs- und NCTS-Meldungen hinzu. Der zentrale Ausfuhrnachweis ist regelmäßig die IE599-Ausfuhrmitteilung, also der Ausgangsvermerk. Hannl Customs Consulting GmbH unterstützt Unternehmen dabei, diese Statusmeldungen richtig einzuordnen, Prozesse sauber zu dokumentieren und Nachweise revisionssicher abzusichern.